



Hartmann & Wernicke Produktionsinformatik GmbH, Gartenstraße 27, 16515 Mühlenbecker Land

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht	Unser Zeichen	Berlin
		На	7. Oktober 2024

CopyTool-Daimler PPA

(H&W-Projekt-Nr.: #05 066A)

Dokumentation V2.0.0.20 (Update + Monitoring)

Anschrift Hartmann & Wernicke Produktionsinformatik GmbH Gartenstraße 27 16515 Mühlenbecker Land -OT Zühlsdorf

al +40 22207 044247

Kontaktdaten

Tel. +49 33397 911217 E-Mail info@hartmann-wernicke.de Geschäftsführer Dipl. Ing. Thomas Hartmann Amtsgericht Neuruppin HRB 14020 NP Steuer Nr. 053 / 110 / 05024 Ust-Id Nr. DE308610540

- 1 -

Beratung * Softwareentwicklung * Automatisierungstechnik



Inhaltsverzeichnis:

1	Sof	twarekurzbeschreibung3	3
2	Bes	chreibung Konfigurations-XML-Datei	ł
	2.1	Beispiel Konfigurationsdatei (mit einem Parametersatz in	
	_con:	fig.xml)	ł
	2.2	Erklärung der Konfigurationsdatei-Tags "Monitoring" 6	5
	2.3	Erklärung der Konfigurationsdatei-Tags "Update" 8	3
	2.4	Erklärung der Konfigurationsdatei-Tags "Datensatz" 10)
3	Ins	stallation	3
	3.1	Komplette Installation der HuW-Dienstapplikationen13	3
	3.2	Modifikation der Paramter-Xml-Datei14	ł

Tel. +49 33397 911217 E-Mail info@hartmann-wernicke.de

Kontaktdaten

- 2 -Geschäftsführer Dipl. Ing. Thomas Hartmann Amtsgericht Neuruppin HRB 14020 NP Steuer Nr. 053 / 110 / 05024 Ust-Id Nr. DE308610540



1 Softwarekurzbeschreibung

Die Windows-Dienst-Applikation "CopyToolDaimlerBerlin" realisiert ein automatisiertes, zeitgesteuertes und robustes Kopieren bzw. Verschieben von Dateien und kompletten Verzeichnissen.

Quelle und/oder Ziel können dabei ein lokales oder ein Netzwerkverzeichnis darstellen.

Eine Netzwerk-Verbindung wird nur zur Übertragung der Dateien aufgebaut und sofort im Anschluss wieder abgebaut.

Sollten Netzwerk-Verbindungen während der Übertragung aufgrund von Fehlern ausfallen, werden diese nach Fehlerbeseitigung automatisch wieder aufgebaut und die Datei-Übertragung wird fortgesetzt.

Es können mehrere, maximal jedoch 16 Aufträge (Datensatz-Parameter) angelegt werden. Diese Aufträge werden parallel abgearbeitet.

Zusätzlich zur Dateiübertragung, wurde der Dienst mit einer Monitoringsowie einer Update/Restore-Funktion ausgerüstet.

Die Monitoring-Funktion erzeugt xml-Dateien in einem festgelegten Format. Diese dienen zur Überwachung der Aktivität sowie zur Erkennung von Fehlern bei der Dateiübertragung.

Die Update/Restore-Funktion wird zur automatischen Aktualisierung des CopyTool-Dienstes eingesetzt. Zusammen mit dem CopyToolUpdater-Dienst wird diese Funktionalität realisiert.

Die Software unterliegt Lizenzbestimmungen. Pro Auftrag wird ein Lizenz-Schlüssel benötigt. Dieser orientiert sich am Computer-Namen des Rechners und ist im Vorfeld anzugeben.

Bei Lizenzfragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

E-Mail: info@hartmann-wernicke.de

Kontaktdaten

- 3 -

Beratung * Softwareentwicklung * Automatisierungstechnik



2 Beschreibung Konfigurations-XML-Datei

2.1 Beispiel Konfigurationsdatei (mit einem Parametersatz in _config.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Konfiguration>
    <Aktiviert>false</Aktiviert>
    <Quelle>
      <DriveLetter>X:</DriveLetter>
      <RemoteName>N5200\usbcopy</RemoteName>
      <RemoteDir>CopyTool\Update</RemoteDir>
      <User>UpdateUser</User>
      <Pwd>1234567890</Pwd>
    </Quelle>
 <Monitoring>
    <Aktiviert>true</Aktiviert>
    <Bereich>Prueffeld</Bereich>
    <7.iel>
      <DriveLetter>Y:</DriveLetter>
      <RemoteName>N5200\Projekte</RemoteName>
      <RemoteDir></RemoteDir>
      <User>MonitoringUser </User>
      <Pwd>3B5032264C3679</Pwd>
    </Ziel>
  </Monitoring>
 <Datensatz>
    <Parameter>
      <Name>MessMaschine Nr 01</Name>
      <Lizenz>7817117817110960647163627D126779</Lizenz>
      <Aktiviert>true</Aktiviert>
      <Logging>true</Logging>
      <MonitoringLifeFlagInMinuten>15</MonitoringLifeFlagInMinuten>
      <Tag>
        <Einschaltung>Montag</Einschaltung>
        <Einschaltung>Sonntag</Einschaltung>
      </Tag>
      <InitZeit>09.03.2017 13:00:00</InitZeit>
      <StartZeit>08:00:00</StartZeit>
      <EndeZeit>15:00:00</EndeZeit>
      <IntervallBasis>Minuten</IntervallBasis>
      <IntervallAlle>1</IntervallAlle>
      <DateiAuswahl>*.txt;*.xml</DateiAuswahl>
      <Unterverzeichnisse>true</Unterverzeichnisse>
      <VerzeichnisseNichtUebertragen></VerzeichnisseNichtUebertragen>
      <Verschieben>false</Verschieben>
      <VerzeichnisseLoeschenNachVerschieben>false</VerzeichnisseLoeschenNachVerschieben>
      <Ouelle>
        <DriveLetter>Z:</DriveLetter>
        <RemoteName>N5200\usbcopy</RemoteName>
        <RemoteDir>Alt</RemoteDir>
        <User>ParameterUser</User>
        <Pwd>3B5032264C3679</Pwd>
      </0.000
      <Ziel>
        <DriveLetter>D:</DriveLetter>
        <RemoteName />
        <RemoteDir>Austausch\Xml</RemoteDir>
        <User />
        <Pwd />
      </Ziel>
    </Parameter>
  </Datensatz>
</Konfiguration>
```

Anschrift Hartmann & Wernicke Produktionsinformatik GmbH Gartenstraße 27 16515 Mühlenbecker Land -OT Zühlsdorf

Tel. +49 33397 911217 E-Mail info@hartmann-wernicke.de

Kontaktdaten

- 4 -Geschäftsführer Dipl. Ing. Thomas Hartmann Amtsgericht Neuruppin HRB 14020 NP Steuer Nr. 053 / 110 / 05024 Ust-Id Nr. DE308610540



Ein <Datensatz> kann mehrere <Parametersätze> beinhalten. Ein <Parameter> stellt alle Informationen für den Dienst zur Übertragung der Dateien und Verzeichnisse zur Verfügung.

Hinweis:

Zur Aktualisierung der einzelnen Parameter muss der Dienst gestoppt werden!

Anschrift Hartmann & Wernicke Produktionsinformatik GmbH Gartenstraße 27 16515 Mühlenbecker Land -OT Zühlsdorf

Tel. +49 33397 911217 E-Mail info@hartmann-wernicke.de

Kontaktdaten

- 5 -Geschäftsführer Dipl. Ing. Thomas Hartmann Amtsgericht Neuruppin HRB 14020 NP Steuer Nr. 053 / 110 / 05024 Ust-Id Nr. DE308610540

Beratung * Softwareentwicklung * Automatisierungstechnik



2.2 Erklärung der Konfigurationsdatei-Tags "Monitoring"

<aktivi< td=""><td>iert></td><td>: Monitoring aktivieren bzw. deaktivieren. ? Format: [true] # Der Dienst generiert Monitoring-Dateien und überträgt diese # in das unter dem Tag "Ziel" angegebene Laufwerk bzw. Ordner ? Format: [false] # Der Dienst generiert keine Monitoring-Dateien</td></aktivi<>	iert>	: Monitoring aktivieren bzw. deaktivieren. ? Format: [true] # Der Dienst generiert Monitoring-Dateien und überträgt diese # in das unter dem Tag "Ziel" angegebene Laufwerk bzw. Ordner ? Format: [false] # Der Dienst generiert keine Monitoring-Dateien
<bereio< td=""><td>sh≻</td><td>: Arbeits- bzw. Produktionsbereich für den der Dienst arbeitet. ? Format: [String] ? Beisp.: NWP</td></bereio<>	sh≻	: Arbeits- bzw. Produktionsbereich für den der Dienst arbeitet. ? Format: [String] ? Beisp.: NWP
<ziel></ziel>	<driveletter></driveletter>	<pre>: Eindeutiger Laufwerksbuchstabe ? Format: [Datei-Laufwerk:] ? Beisp.: N: # Ohne "\" hinter dem Doppelpunkt!</pre>
	<remotename></remotename>	<pre>: Remotename bestehend aus Host- und Sharename (Netz-Laufwerk) oder : RemoteName bleibt leer (nur bei lokalem Laufwerk) ? Format: [HostName]\[ShareName] (Netz-Laufwerk) ? Format: [] (Lokales Laufwerk) ? Beisp.: s040f999\CopyTool (Netz-Laufwerk) # Ohne "\" vor bzw. hinter dem RemoteName!</pre>
	<remotedir></remotedir>	<pre>: Remote-Unterverzeichnis (in das nach dem erfolgreichen : Verbindungsaufbau gewechselt werden soll ? Format: [Unterverzeichnis_1]\[Unterverzeichnis_1_1] ? Beisp.: "Update\Dateien" # Ohne "\" vor bzw. hinter dem RemoteDir!</pre>
	<user></user>	: Benutzername ? Format: [BenutzerName]
	<pwd></pwd>	: Passwort ? Format: [BenutzerPasswort] # Das Passwort wird aus Sicherheitsgründen verschlüsselt übergeben. # Dazu wird das mitgelieferte H&W-Tool <genhuwpwd.exe> verwendet!</genhuwpwd.exe>

</Ziel>

Die Monitoring-Informationen werden zyklisch als LifeFlag, wie innerhalb der <_config.xml> im Tag "MonitoringLifeFlagInMinuten" vereinbart oder im Falle einer Warnung bzw. eines Fehlers bei der Übertragung zeitnah gesendet.

Wird durch den Dienst eine globale (alle Parameter betreffende) Information übertragen, z. Bsp. Dienst-Start, Fehler in <_config.xml>, etc., wird in den Tag "Name" der Wert "**Global**" geschrieben. Die Tags "lasttransfer", "source" und "destination" bleiben dann leer.

Der Dateiname der erzeugten Monitoring-XML-Datei hat folgenden Aufbau: [TimeStamp] [AppName] [ComputerName] [Bereich] [ParameterName].xml

Das [TimeStamp]-Format ist wie folgt festgelegt: yyyyMMddHHmmssfff

Kontaktdaten



Beratung * Softwareentwicklung * Automatisierungstechnik

Die Monitoring-Xml-Dateistruktur ist wie folgt aufgebaut:



Folgende Statustypen werden zur Auswertung bereitgestellt:

- **Error** = 1 (bezogen auf den Dienst u./o. Datensatz),
- Warning = 2 (bezogen auf den Datensatz),
- Information = 3 (bezogen auf den Datensatz),
- LifeFlag = 4 (bezogen auf den Datensatz),
- Start = 5 (bezogen auf den Dienst u./o. Datensatz),
- Stopp = 6 (bezogen auf den Dienst u./o. Datensatz),
- Update = 7 (bezogen auf den Dienst),
- Restore = 8 (bezogen auf den Dienst)

Kontaktdaten

Anschrift Hartmann & Wernicke Produktionsinformatik GmbH Gartenstraße 27 16515 Mühlenbecker Land -OT Zühlsdorf

Tel. +49 33397 911217 E-Mail info@hartmann-wernicke.de - 7 -Geschäftsführer Dipl. Ing. Thomas Hartmann Amtsgericht Neuruppin HRB 14020 NP Steuer Nr. 053 / 110 / 05024 Ust-Id Nr. DE308610540

Beratung * Softwareentwicklung * Automatisierungstechnik



2.3 Erklärung der Konfigurationsdatei-Tags "Update"

<aktiviert></aktiviert>	: Update aktivieren bzw. deaktivieren. ? Format: [true] # Der Dienst würde ein bereitgestelltes Update installieren ? Format: [false] # Der Dienst führt die Update-Funktionalität nicht aus
<quelle></quelle>	
<driveletter></driveletter>	<pre>: Eindeutiger Laufwerksbuchstabe ? Format: [Datei-Laufwerk:] ? Beisp.: N: # Ohne "\" hinter dem Doppelpunkt!</pre>
<remotename></remotename>	<pre>: Remotename bestehend aus Host- und Sharename (Netz-Laufwerk) oder : RemoteName bleibt leer (nur bei lokalem Laufwerk) ? Format: [HostName]\[ShareName] (Netz-Laufwerk) ? Format: [] (Lokales Laufwerk) ? Beisp.: s040f999\CopyTool (Netz-Laufwerk) # Ohne "\" vor bzw. hinter dem RemoteName!</pre>
<remotedir></remotedir>	<pre>: Remote-Unterverzeichnis (in das nach dem erfolgreichen : Verbindungsaufbau gewechselt werden soll ? Format: [Unterverzeichnis_1]\[Unterverzeichnis_1_1] ? Beisp.: "Update\Dateien" # Ohne "\" vor bzw. hinter dem RemoteDir!</pre>
<user></user>	: Benutzername ? Format: [BenutzerName]
<pwd></pwd>	: Passwort ? Format: [BenutzerPasswort] # Das Passwort wird aus Sicherheitsgründen verschlüsselt übergeben. # Dazu wird das mitgelieferte H&W-Tool <genhuwpwd.exe> verwendet!</genhuwpwd.exe>

Wichtige Information:

Die Update-Prüfung wird generell beim Starten des Dienstes sowie zeitlich parametrierbar, innerhalb der _config.xml, ausgeführt.

Die Update-<Quelle> stellt dabei ein externes Update-Verzeichnis dar. In diesem liegen die CopyTool-Bibliotheksdateien (*.dll) sowie die Programmdatei des Dienstes selbst (CopyToolDaimlerBerlin.exe). Zur Aktualisierung der Konfigurationsdatei (_config.xml) des Dienstes, wird unter dem Updateverzeichnis ein extra Verzeichnis angelegt, dass dem jeweiligen Rechnernamen entspricht, auf dem der Dienst installiert wurde.

Tel. +49 33397 911217 E-Mail info@hartmann-wernicke.de Geschäftsführer Dipl. Ing. Thomas Hartmann Amtsgericht Neuruppin HRB 14020 NP Steuer Nr. 053 / 110 / 05024 Ust-Id Nr. DE308610540

- 8 -

Beratung * Softwareentwicklung * Automatisierungstechnik



Nachfolgend ein Beispiel:

- CopyTool-PC1-Name: "Messdaten-PC-1"
- CopyTool-PC2-Name: "Messdaten-PC-2"
- |
- CopyTool-PCn-Name: "Messdaten-PC-n"
- Server-PC-Name : "Server-PC"
 - o mit Verzeichnis(sen) folgender Struktur:
 - D:\Update (ShareName: "Update") mit DLL- u. EXE-Datei(en)
 - D:\Update\Messdaten-PC-1\ mit der _config.XML
 - D:\Update\Messdaten-PC-2\ mit der _config.XML
 - •
 - D:\Update\Messdaten-PC-n\ mit der config.XML

Ablauf Update / Restore / Backup:

Ist ein Update erforderlich, so teilt dies der "CopyToolDaimlerBerlin"- dem "CopyToolUpdater"-Dienst per Inter-Prozess-Kommunikation (IPC) mit.

Die Datenübertragung wird aufgrund eines Vergleiches zwischen den externen Aktualisierungs- und den lokalen Applikations-Dateien gestartet. Die neuen Dateien werden dabei in das lokale Aktualisierungs-Verzeichnis ("UpdData") kopiert.

Jetzt wird geprüft, ob die lokalen Aktualisierungs-Dateien ("UpdData") mit denen im Fehlerverzeichnis ("ErrData") übereinstimmen. Nur unterschiedliche Dateien werden installiert, damit es nicht zu einer Update/Restore Schleife kommt. Es ist durchaus möglich, dass ein Update eine beispielsweise fehlerhafte Konfigurationsdatei ("_config.xml") beinhaltet.

Sollten jetzt tatsächlich neue Dateien im lokalen Aktualisierungs-Verzeichnis vorliegen, beendet der Dienst "CopyToolUpdater" den Dienst "CopyToolDaimlerBerlin" und kopiert anschließend die neue(n) Datei(en) in das Applikations-Verzeichnis des "CopyToolDaimlerBerlin"-Dienstes.

Danach startet der Updater den aktualisierten Dienst und prüft, ob der Dienst ordnungsgemäß arbeitet. Ist das nicht der Fall, so wird das fehlerhafte Update in das lokale Fehler-Verzeichnis ("ErrData") kopiert und die letzte funktionsfähige Version aus dem lokalen Backup-Ordner ("BakData") wiederhergestellt und gestartet.

In das lokale Backup-Verzeichnis ("BakData") werden die aktuellen und funktionsfähigen Applikations-Dateien kopiert. Voraussetzung dafür ist, dass alle Aufträge einwandfrei ausgeführt werden konnten. D. h., wenn pro Auftrag eine Verbindung sowohl zum Quell- als auch zum Zielverzeichnis erfolgreich aufgebaut werden konnte.

Kontaktdaten

- 9 -Geschäftsführer Dipl. Ing. Thomas Hartmann Amtsgericht Neuruppin HRB 14020 NP Steuer Nr. 053 / 110 / 05024 Ust-Id Nr. DE308610540

Beratung * Softwareentwicklung * Automatisierungstechnik



2.4 Erklärung der Konfigurationsdatei-Tags "Datensatz"

<name></name>	: Angabe des Parameter-Namen. Dieser sollte eindeutig sein.
<lizenz></lizenz>	: Der Lizenzschlüssel muss im Vorfeld über H&W bezogen werden.
<aktiviert></aktiviert>	: Datensatz aktivieren bzw. deaktivieren. ? Format: [true]
	# Der Dienst verarbeitet diesen Parametersatz
	? Format: [Talse] # Der Dienst ignoriert diesen Parametersatz
<logging></logging>	: Logging aktivieren bzw. deaktivieren
	# Der Dienst protokolliert alle Ereignisse
	? Format: [false] # Der Dienst protokolliert nur Fehler
<monitoringlifeflagi< td=""><td>nMinuten></td></monitoringlifeflagi<>	nMinuten>
	: Intervall in Minuten zur Generierung einer LifeFlag-Xml-Datei
	? Format: [Integer]
	? Beisp.: 15
	# Bei Eintragung eines Wertes von 0, wird kein LifeFlag-Xml erzeugt.
<tag></tag>	: Wochentag, an dem der Transfer ausgeführt werden soll
<einschaltung> <einschaltung></einschaltung></einschaltung>	? Format: [Montag] # Durchlauf nur Montags ? Format: [Sonntag] # Durchlauf Montags und Sonntags
(oder)	· IoImao, [boimbag] // Saloniaal hombago and boimbago
<einschaltung> </einschaltung>	? Format: [JedenTag] # Täglicher Durchlauf
<initzeit></initzeit>	: Initial-Zeitpunkt der Bearbeitung
	? Format: [Datum] + [2 Leerzeichen] + [Zeit]
	# Hier könnte man einen Zeitpunkt in der Zukunft festlegen, weil
	# man den Dienst schon aktivieren möchte, aber bestimmte Grund- # voraussetzungen erst ab der <initzeit> erfüllt sind.</initzeit>
<startzeit></startzeit>	: Zeit-Interval: Start der Dateiübertragung
	? Format: [Zeit]
	# Bitte nur eine Uhrzeit (kein Datum) im obigen Format eintragen.
<endezeit></endezeit>	: Zeit-Interval: Ende der Dateiübertragung
	? Format: [Zeit]
	? Beisp.: 10:00:00 # Bitte nur eine Uhrzeit (kein Datum) im obigen Format eintragen.
(T. J	
<intervalibasis></intervalibasis>	: Intervall-Zeitbasis ? Format: [Sekunden], [Minuten], [Stunden] oder [Tage]
	? Beisp.: Minuten
	# Bitte die Angaben wie unter [Format] beschrieben eintragen.
<intervallalle></intervallalle>	: Intervall lt. Zeitbasis
	? Format: [Integer]
	# Mit der Intervall-Zeitbasis "Minuten", erfolgt die Übertragung
	# in diesem Fall alle zehn Minuten.
<dateiauswahl></dateiauswahl>	: Auswahl der zu übertragenden Dateien
	? Format: [WildCard]
	: Detsp.: ^.^ iur alle Datelen oder ^.xis für alle Excel-Datelen ? Beisp.: *.dat;*.txt;*.huw für eine Datelauswahl-Liste
	# Bitte nur das Semikolon als Trennzeichen verwenden!
	- 10 -
Anschrift	Kontaktdaten Geschäftsführer Bankverbindung
Hartmann & Wernicke	Dipl. Ing. Thomas Hartmann

Anschritt Hartmann & Wernicke Produktionsinformatik GmbH Gartenstraße 27 16515 Mühlenbecker Land -OT Zühlsdorf

Tel. +49 33397 911217 E-Mail info@hartmann-wernicke.de Geschäftsführer Dipl. Ing. Thomas Hartmann Amtsgericht Neuruppin HRB 14020 NP Steuer Nr. 053 / 110 / 05024 Ust-Id Nr. DE308610540

Beratung * Softwareentwicklung * Automatisierungstechnik



</Quelle>

		- 11 -	
Anschrift	Kontaktdaten	Geschäftsführer	Bankverbindung
Hartmann & Wernicke		Dipl. Ing. Thomas Hartmann	-
Produktionsinformatik GmbH		Amtsgericht Neuruppin	
Gartenstraße 27		HRB 14020 NP	
16515 Mühlenbecker Land -	Tel. +49 33397 911217	Steuer Nr. 053 / 110 / 05024	
OT Zühlsdorf	E-Mail info@hartmann-wernicke.de	Ust-Id Nr. DE308610540	



Beratung * Softwareentwicklung * Automatisierungstechnik

<ziel></ziel>		
	<driveletter></driveletter>	: Eindeutiger Laufwerksbuchstabe ? Format: [Datei-Laufwerk:] ? Beisp.: N: # Ohne "\" hinter dem Doppelpunkt!
	<remotename></remotename>	<pre>: Remotename bestehend aus Host- und Sharename (Netz-Laufwerk) oder : RemoteName bleibt leer (Lokales Laufwerk) ? Format: [HostName]\[ShareName] (Netz-Laufwerk) ? Format: [] (Lokales Laufwerk) ? Beisp.: "" (Lokales Laufwerk) # Ohne "\" vor bzw. hinter dem RemoteName!</pre>
	<remotedir></remotedir>	<pre>: Remote-Unterverzeichnis (in das nach dem erfolgreichen : Verbindungsaufbau gewechselt werden soll ? Format: [Unterverzeichnis_1]\[Unterverzeichnis_1_1] ? Beisp.: Messdaten\AMG_Messdaten # Ohne "\" vor bzw. hinter dem RemoteDir!</pre>
	<user></user>	: Benutzername ? Format: [BenutzerName]
7io1	<pwd></pwd>	: Passwort ? Format: [BenutzerPasswort] # Das Passwort wird aus Sicherheitsgründen verschlüsselt übergeben. # Dazu wird das mitgelieferte H&W-Tool <genhuwpwd.exe> verwendet!</genhuwpwd.exe>
diet/</td <td>r</td> <td></td>	r	

Anschrift Hartmann & Wernicke Produktionsinformatik GmbH Gartenstraße 27 16515 Mühlenbecker Land -OT Zühlsdorf

Tel. +49 33397 911217 E-Mail info@hartmann-wernicke.de

Kontaktdaten

- 12 -Geschäftsführer Dipl. Ing. Thomas Hartmann Amtsgericht Neuruppin HRB 14020 NP Steuer Nr. 053 / 110 / 05024 Ust-Id Nr. DE308610540



Beratung * Softwareentwicklung * Automatisierungstechnik

3 Installation

3.1 Komplette Installation der HuW-Dienstapplikationen

Zur Installation der Dienste muss zwingend nach folgenden Schritten vorgegangen werden:

- 1. Das komplette Verzeichnis muss auf den Zielrechner kopiert werden.
- 2. Sind die Dienste eventuell schon vorhanden, erfolgt im Vorfeld die Deinstallation des Dienstes über folgende Kommandozeilen-Eingabe: cmd-Konsole "Ausführen" (als Admin), ansonsten weiter bei Punkt 3:
 - → [Laufwerk]\[Dienstverzeichnis]\InstallUtil.exe -u CopyToolDaimlerBerlin.exe
 - → [Laufwerk]\[Dienstverzeichnis]\InstallUtil.exe -u CopyToolUpdater.exe
- 3. Zum Installieren des Dienstes wird das vorhergehende Kommando ohne den Schalter "- u" benutzt cmd-Konsole "Ausführen" (als Admin):
 - → [Laufwerk]\[Dienstverzeichnis]\InstallUtil.exe CopyToolDaimlerBerlin.exe
 - a. Automatisch wird jetzt die Useranmeldung der Dienstapplikation abgefragt - lokale User müssen wie folgt editiert werden
 - b. User: .\[Name]
 - c. Passworteingabe
 - → [Laufwerk]\[Dienstverzeichnis]\InstallUtil.exe CopyToolUpdater.exe
 - a. Der Dienst wird als "Lokales Systemkonto" angelegt
- 4. Die Verwaltung der Dienste erfolgt im Anschluss nach der Installation über die Dienste-Verwaltungs-Konsole (Dienste). Siehe Systemsteuerung → Verwaltung → Dienste.
- 5. Der Dienst wurde mit dem Starttyp "Manuell" angelegt. Den Starttyp können Sie auch über die Dienste-Verwaltungs-Konsole (Dienste) modifizieren (z. Bsp.: "Automatic)"
- Der Dienst kann jetzt manuell gestartet werden. Zum sicheren Testen der automatischen Startfunktion (Starttyp "Automatic"), sollte der Dienst-Rechner neu gestartet werden.

		- 13 -	
Anschrift	Kontaktdaten	Geschäftsführer	Bankverbindung
Hartmann & Wernicke		Dipl. Ing. Thomas Hartmann	-
Produktionsinformatik GmbH		Amtsgericht Neuruppin	
Gartenstraße 27		HRB 14020 NP	
16515 Mühlenbecker Land -	Tel. +49 33397 911217	Steuer Nr. 053 / 110 / 05024	
OT Zühlsdorf	E-Mail info@hartmann-wernicke.de	Ust-Id Nr. DE308610540	



Bei der Installation bzw. Deinstallation werden folgende Log-Dateien erzeugt, die zur Auswertung von Fehlern dienen können:

- InstallUtil.InstallLog
- CopyToolDaimlerBerlin.InstallLog
- CopyToolDaimlerBerlin.InstallState (nur bei der Installation!)

3.2 Modifikation der Parameter-Xml-Datei

Für die Modifikation von Parametern innerhalb der <_config.xml> ist ein Stoppen des Dienstes über die Dienstkonsole unbedingt erforderlich.

Ein abschließendes Prüfen der Logging-Daten unter dem Verzeichnis .\LogData sollte nach einer Datei-Modifikation und dem anschließenden Starten des "CopyTool"- und "CopyToolUpdater"-Dienstes immer erfolgen!

Anschrift Hartmann & Wernicke Produktionsinformatik GmbH Gartenstraße 27 16515 Mühlenbecker Land -OT Zühlsdorf

Tel. +49 33397 911217 E-Mail info@hartmann-wernicke.de

Kontaktdaten

Geschäftsführer Dipl. Ing. Thomas Hartmann Amtsgericht Neuruppin HRB 14020 NP Steuer Nr. 053 / 110 / 05024 Ust-Id Nr. DE308610540

- 14 -